

# *myPHP Guestbook*®

*myPHP Guestbook* v. 2.0.5 Copyright © 2003 - 2006 Claudio Pose  
*myPHP Guestbook* war ein Open Source project von <Networkarea.ch>, Claudio Pose.

*myPHP Guestbook* v. 3.2.1 Copyright © 2011- 2014 Christian Thomas, <www.hostonline.de>

*myPHP Guestbook* v. 4.10.9 Copyright © 2014 - 2022 Wolfgang Leverberg,  
<<https://www.php-guestbook.de>>

*myPHP Guestbook* is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

*myPHP Guestbook* is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

<<http://www.gnu.org/licenses/>>.

---

## **Update-Hinweise *myPHP Guestbook* v.4.10.9**

### **Inhaltsverzeichnis**

#### **1. Einleitung**

#### **2. Haftungsausschluss**

#### **3. How-to-do: Arbeitsschritte zu den einzelnen Updates**

- 3.1. Vor einem Update zu beachten
- 3.2. Entfallene oder umbenannte Dateien
- 3.3. Update einer Version 1.x oder 2.x       => 4.10.9
- 3.4. Update einer Version 3.x bis 4.8.x     => 4.10.9
- 3.5. Update Version 4.9.x                 => 4.10.9
- 3.6. Update Version 4.10.0 bis 4.10.6     => 4.10.9
- 3.7. Update Version 4.10.7 oder 4.10.8   => 4.10.9
- 3.8. Update einer „include“-Version       => 4.10.9

#### **4. Was nach dem Update auf V. 4.10.9 zu beachten ist**

#### **5. Änderungen in den einzelnen Skript-Versionen**

#### **6. Lizenz**

## 1. Einleitung

---

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsschritte beschrieben, wie Sie eine bereits vorhandene ältere Version von *myPHP Guestbook* auf die aktuelle Version upgraden. Um zu erfahren, welche Änderungen es in den Script-Versionen seit 4.0 bis zur aktuellen Version gegeben hat, siehe <<https://www.php-guestbook.de/start.changelog.php>>.

Support zu den Versionen ab 4.x (MySQLi) des Gästebuchs bekommen Sie unter <<https://www.php-guestbook.de/>>

Bevor Sie das Update des Gästebuchs durchführen, sollten Sie unbedingt die folgenden Hinweise und die dem Download beigefügte „ReadMe.pdf“ durchlesen.

*myPHP Guestbook* ist ein Open Source Gästebuch und unterliegt der GNU General Public License. Mit der Installation und Benutzung von *myPHP Guestbook* akzeptieren Sie die GNU General Public License. Eine Ausfertigung der GNU zum Nachlesen finden Sie im Ordner „license“.

## 2. Haftungsausschluss

---

- **Es ist nicht möglich, eine immer und überall fehlerfrei arbeitende Software anzubieten oder gar eine Haftung für fehlerhafte Software oder eventuelle Sicherheitslücken und daraus ggf. resultierende Schäden und/oder Folgeschäden zu übernehmen, die daher grundsätzlich ausgeschlossen wird.**

***myPHP Guestbook* wird „so wie es ist“ angeboten und mit der Installation von Ihnen akzeptiert, unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Für weiteres siehe auch die GNU-Lizenz.**

**Für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei Nutzung des Scripts *myPHP Guestbook* (z.B. Datenschutzvorschriften u.ä.) sind Sie selbst verantwortlich.**

## 3. How-to-do:

---

### 3.1. Was vor einem Update beachtet werden sollte

\*\*\*\*\*

- Falls es nach einem Update Probleme gibt, dann sind die praktisch ausschließlich darauf zurück zu führen, dass **entweder ein ggf. notwendiges Datenbank-Update nicht gemacht oder nicht alle geänderten und unten aufgeführten Dateien erneuert wurden**. Lesen Sie also bitte sorgfältig, was bei einem Update von Ihrer bisherigen auf die aktuelle Version erforderlich ist und tauschen Sie alle angegebenen Dateien aus, dann wird es auch keine Funktionsprobleme geben.
- Der Funktionsumfang des Programms wurde sukzessive immer mehr erweitert, was zusätzliche PHP- und/oder Image-Dateien erforderte. Sie werden möglicherweise auf Dateien stoßen, bei denen Sie der Überzeugung sind, diese für Ihre Bedürfnisse nicht zu benötigen. **Dennoch empfehle ich zur Vermeidung unnötiger Fehlermeldungen z.B. im Admin-Control-Panel dringend, alle unten aufgeführten Dateien auf den Server zu laden.**

- Usern, die individuelle Hintergrundfarben, Angaben zur Breite oder Ausrichtung des Gästebuchs etc., oder die Änderungen an dem verwendeten Template bzw. CSS-Style vorgenommen haben, sei empfohlen, diese Änderungen **vor** einem Datenbankupdate sorgfältig zu notieren oder in eine Textdatei zu kopieren, um sie **nach** dem Datenbankupdate ggf. einfach wieder herstellen zu können.
- Das Programm prüft ab v.4.7.0, welche Algorithmen zum Hashen des Admin-Passworts serverseitig verfügbar sind. Das Passwort wird dann mit dem bestmöglichen Algorithmus und, wenn notwendig, unter gleichzeitiger Nutzung eines individuell generierten „Salt“-Anhangs in einen Hash umgewandelt. Bei einer Neuinstallation erfolgt dies automatisch.

**Damit bei einem Update aus einer der früheren Versionen < 4.7.0 das vorhandene Passwort ebenfalls in den bestmöglichen Hash-String umgewandelt werden kann, müssen im Zuge eines Datenbankupdates das Admin-Passwort und auch der Admin Benutzername neu eingegeben werden.**

Keine Sorge, das Ganze ist kinderleicht: Sie rufen nach dem Hochladen aller Dateien aus dem „install“-Ordner ganz normal die entsprechende Startseite auf ([http\[s\]://www.Ihre-Domain.de/Ihr-Gästebuchordner/install/](http[s]://www.Ihre-Domain.de/Ihr-Gästebuchordner/install/)), klicken auf den untersten Button zum „Datenbankupdate“, wählen auf der sich öffnenden neuen Seite Ihre augenblicklich installierte Gästebuchversion über den entsprechenden Radio-Button und geben in die Felder darunter Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Admin-Passwort ein.

Danach auf den Update-Button klicken, um die Datenbank-Tabellen anzupassen und das Passwort neu zu sichern. Das alles dauert nur wenige Sekunden. Wenn Sie die Eingabe des Namens, Passworts oder die Auswahl Ihrer aktuellen, zum Update vorgesehenen Version vergessen, geschieht nichts, außer der Anzeige eines Warnhinweises.

- Grundsätzlich gilt für jedes Update, dass **vor** dem Upload der neuen Dateien ein aktuelles Backup der Gästebucheinträge mit der Funktion „Backup erstellen“ des *myPHP Guestbook* gefertigt und sicher abgespeichert werden sollte.

### 3.2. Entfallene oder umbenannte Dateien

\*\*\*\*\*

- Die externen CSS-Dateien im Verzeichnis „admin“ und im Hauptverzeichnis wurden mit v.4.10.8, die Javascript-Datei im Verzeichnis „js“ mit v.4.10.6 umbenannt, um ein neues Laden der aktuellen Styles und des neuen Javascript-Codes durch die Browser zu erzwingen. Nach dem Upload der neuen CSS- und JS-Dateien können die alten daher entfernt werden.
- Der bis zur v.4.6.0 im Download befindliche Ordner „**text\_dat**“ ist mit v.4.6.1 entfallen und kann vom Server gelöscht werden. Die Lizenz findet sich jetzt im Ordner „license“.
- Im Ordner „lang“ sind die Dateien „**us.php**“, „**ch.php**“ und „**at.php**“ entfallen; soweit aus älteren Installationen noch vorhanden, können diese Dateien ebenfalls gelöscht werden.
- Im Ordner „images“ werden die beiden Grafiken „**links.gif**“ und „**rechts.gif**“ nicht mehr benötigt; sie wurden ersetzt durch die beiden neuen „**right.png**“ und „**left.png**“. Die Datei „**flags-de-en-nl-pl-pt-cz-sk.png**“ ist zu ersetzen durch „**2021-flags-de-en-fr-it-nl-pl-sv-pt-cz-sk.png**“, die Datei „**transparent.jpg**“ ist zu ersetzen durch „**tspt.jpg**“.
- Im Verzeichnis „includes“ ist mit v.4.10.0 die Datei „**idna\_convert.class.php**“ entfallen.

- Im Verzeichnis „admin“ sind mit v.4.10.7 sechs Dateien entfallen und können gelöscht werden: „**default\_template.php**“, „**delete\_template.php**“, „**edit\_template.php**“, „**edit\_template\_action.php**“, „**make\_template.php**“ und „**make\_template\_action.php**“. Alle diese bisherigen Dateien sind jetzt in der neuen „**template.php**“ vereint.

---



---

### 3.3. Update Versionen 1.x oder 2.x => 4.10.9

\*\*\*\*\*

Ein Update von einer der ganz alten *myPHP Guestbook* Versionen 1.x oder 2.x ist nicht möglich. Hier muss eine **komplette Neuinstallation** vorgenommen werden. Für Weiteres siehe die „ReadMe.pdf“.

---



---

### 3.4. Update Versionen 3.x bis 4.8.x => 4.10.9

\*\*\*\*\*

Wer eine der Versionen ab 3.x, 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. oder 4.8. installiert hat, muss/sollte für ein Update auf die aktuelle Version **alle** Dateien mit denen aus dem Downloadpaket austauschen bzw. neu hochladen (einfach überschreiben reicht aus), **mit einer Ausnahme:**

- die Datei: „**config.inc.php**“ aus dem Ordner „includes“ darf **nicht** hochgeladen/überschrieben werden, da das Datenbankupdate die Zugangsdaten aus dieser Datei benötigt!
- Bitte auch die Dateien im Verzeichnis „images“ (teilweise neu)
  - inklusive der Icons für Homepage, E-Mail und Sterne, letztere zu finden in den Ordnern: „images“ => „icons“ => „email“ + „homepage“ + „stars“,
- den Inhalt des Unterverzeichnisses „smilies“ (teilweise neu)
- und die Dateien aus den Unterverzeichnissen „banner“ und „examples“ neu hochladen.
- Auch die Dateien im Unterverzeichnis „flags“ (Hauptverzeichnis „includes“) (teilweise neu) und im Unterverzeichnis „faq“ (Hauptverzeichnis „admin“) (neu) nicht vergessen

Bitte nach dem Hochladen den Browsercache leeren oder ein neues Laden der Seite erzwingen, damit die geänderte JS-Datei neu geladen wird.

- Die vorhandenen Datenbanktabellen müssen nicht gelöscht werden, aber es **MUSS** ein **Datenbankupdate** gemacht und daher auch der „install“-Ordner mit allen Dateien hochgeladen werden,

...wobei Sie dann bitte zur notwendigen Ergänzung der Datenbankeinträge die „.../install/index.php“ aufrufen und den dortigen Hinweisen zum Datenbankupdate folgen.

- **Bitte nach dem Update ein aktuelles BackUp der Gästebucheinträge erstellen und die „Allgemeinen Konfigurationseinstellungen“ prüfen → siehe unten Abschnitt 4.**

---

---

### 3.5. Update Version 4.9.x => 4.10.9

\*\*\*\*\*

Wer eine der Versionen 4.9. installiert hat, muss folgende Dateien aus dem aktuellen Paket austauschen/neu hochladen (einfach überschreiben reicht aus):

#### Aus dem „admin“-Ordner:

**alle** Dateien aus dem „admin“-Ordner des aktuellen Pakets neu hochladen

**inklusive** den Dateien aus dem Unterordner „faq“.

#### Aus dem „images“-Ordner:

##### Insgesamt **4** Dateien neu hochladen, und zwar:

2021-flags-de-en-fr-it-nl-pl-sv-pt-cz-sk.png	(→ NEU mit v.4.10.8)
login-sprite.png	(→ NEU mit v.4.9.2/4.9.3)
permalink.png	(→ NEU mit v.4.10.0)
tspt.jpg	(→ NEU mit v.4.9.3)

##### zusätzlich Unterordner „examples“:

die Datei „templ\_wide2black.jpg“ neu hochladen (→ NEU mit v.4.10.7)

#### Aus dem Ordner „includes“:

**→ WICHTIG !!**

##### Insgesamt **8** Dateien neu hochladen, und zwar:

functions.inc.php	
lang.inc.php	
mail.header.inc.php	
search.inc.php	(→ NEU mit v.4.10.0)
settings.inc.php	(→ NEU mit v.4.10.6)
spam.mail.php	
spamfilter.php	
stats.inc.php	

##### zusätzlich Unterordner „flags“:

**alle** Dateien aus dem „flags“-Ordner des aktuellen Pakets neu hochladen  
**(Achtung! Mit v.4.10.8 wurden drei neue Flaggen beigefügt)**

**Aus dem „js“-Ordner:**

die neue Datei „gbook.func-00-05032021.js“ des aktuellen Pakets hochladen

**Aus dem „lang“-Ordner:**

alle Dateien aus dem „lang“-Ordner des aktuellen Pakets neu hochladen.

**Hauptordner/oberste Ebene:**

→ **WICHTIG !!**

**Insgesamt 6 Dateien neu hochladen, und zwar:**

bbcodes.php  
header.php  
index.php  
insert.php  
mygbook-style-4108.css  
pic.upload.php

**Aus dem „install“-Ordner:**

alle Dateien

- Die vorhandenen Datenbanktabellen müssen nicht gelöscht werden, aber es **MUSS** ein **Datenbankupdate** gemacht und daher auch der „install“-Ordner mit allen Dateien hochgeladen werden,

...wobei Sie dann bitte zur notwendigen Ergänzung der Datenbankeinträge die „.../install/index.php“ aufrufen und den dortigen Hinweisen zum Datenbankupdate folgen.

- **Bitte nach dem Update ein aktuelles BackUp der Gästebucheinträge erstellen und die „Allgemeinen Konfigurationseinstellungen“ prüfen → siehe unten Abschnitt 4.**

---

---

**3.6. Update Version 4.10.0 bis 4.10.6 => 4.10.9**

\*\*\*\*\*

Wer eine der Versionen 4.10.0 bis 4.10.6 installiert hat, muss folgende Dateien aus dem aktuellen Paket austauschen/neu hochladen (einfach überschreiben reicht aus):

**Aus dem „admin“-Ordner:**

alle Dateien aus dem „admin“-Ordner des aktuellen Pakets neu hochladen

**inklusive** den Dateien aus dem Unterordner „faq“.

**Aus dem „images“-Ordner:**

**Insgesamt 1 Datei neu hochladen, und zwar:**

2021-flags-de-en-fr-it-nl-pl-sv-pt-cz-sk.png (→ NEU mit v.4.10.8)

**zusätzlich Unterordner „examples“:**

die Datei „templ\_wide2black.jpg“ neu hochladen (→ NEU mit v.4.10.7)

**Aus dem Ordner „includes“:**

→ WICHTIG !!

functions.inc.php  
settings.inc.php  
spamfilter.php  
spam.mail.php  
search.inc.php  
stats.inc.php

**zusätzlich Unterordner „flags“:**

**alle** Dateien aus dem „flags“-Ordner des aktuellen Pakets neu hochladen  
(Achtung! Mit v.4.10.8 wurden drei neue Flaggen beigefügt)

**Aus dem „js“-Ordner:**

die neue Datei „gbook.func-00-05032021.js“ des aktuellen Pakets hochladen  
(nur bei Update von 4.10.0 bis 4.10.5 erforderlich)

**Aus dem „lang“-Ordner:**

**alle** Dateien aus dem „lang“-Ordner des aktuellen Pakets neu hochladen.

**Hauptordner/oberste Ebene:**

→ WICHTIG !!

**Insgesamt 6 Dateien neu hochladen, und zwar:**

bbcodes.php  
header.php  
index.php  
insert.php  
mygbook-style-4108.css  
pic.upload.php

**Aus dem „install“-Ordner:**

- Änderungen an den SQL-Datenbanktabellen sind gegenüber den Versionen 4.10.0 bis 4.10.6 **nicht zwingend** erforderlich.

Mit v.4.10.7 wurde ein weiteres Template in schwarz, basierend auf der schon bekannten Vorlage „Wide2“, inklusive zugehöriger CSS dem Download hinzugefügt. Wer dieses neue Template ggf. nutzen möchte, muss ein Datenbank-Update machen und dafür die Dateien aus dem Verzeichnis „install“ hochgeladen und ausführen.

Wer keine vollständige Neu-Installation, sondern tatsächlich nur die angebotenen Funktion „Datenbank-Update auf v.4.10.8“ vornimmt, bei dem werden auch nur das neue Template mit CSS in die entsprechenden Datenbanktabellen geschrieben; die vorhandenen Einträge der bisherigen Templates und Styles werden dabei **nicht** gelöscht, so dass eventuelle individuelle Änderungen bestehen bleiben.

---

---

### 3.7. Update Version 4.10.7 oder 4.10.8 => 4.10.9

\*\*\*\*\*

Wer die Version 4.10.7 oder 4.10.8 installiert hat, muss folgende Dateien aus dem aktuellen Paket austauschen/neu hochladen (einfach überschreiben reicht aus):

#### Aus dem „admin“-Ordner:

**alle** Dateien aus dem „admin“-Ordner des aktuellen Pakets neu hochladen

**inklusive** den Dateien aus dem Unterordner „faq“.

#### Aus dem „images“-Ordner:

**Insgesamt 1 Datei neu hochladen, und zwar:**

2021-flags-de-en-fr-it-nl-pl-sv-pt-cz-sk.png (→ **NEU mit v.4.10.8**)

#### Aus dem Ordner „includes“:

→ **WICHTIG !!**

functions.inc.php  
spam.mail.php  
spamfilter.php

#### zusätzlich Unterordner „flags“:

**alle** Dateien aus dem „flags“-Ordner des aktuellen Pakets neu hochladen  
(Achtung! Mit v.4.10.8 wurden drei neue Flaggen beigefügt)

#### Aus dem „lang“-Ordner:

**alle** Dateien aus dem „lang“-Ordner des aktuellen Pakets neu hochladen.



**Hauptordner/oberste Ebene:**

→ **WICHTIG !!**

**Insgesamt 4 Dateien neu hochladen, und zwar:**

index.php  
insert.php  
mygbook-style-4108.css  
pic.upload.php

**Aus dem „install“-Ordner:**

- Änderungen an den SQL-Datenbanktabellen sind gegenüber der Version 4.10.7 **nicht** erforderlich. Die Dateien aus dem Ordner „install“ werden daher nicht benötigt und sollten nicht hochgeladen werden.

---

---

**3.8. Update einer „include“-Version => 4.10.9**

\*\*\*\*\*

Wer eine der früheren Versionen des *myPHP Guestbook* mit dem unter <<https://www.php-guestbook.de>> bereitgestellten Ergänzungspaket per „include“ in seine Website eingefügt hat, muss **zusätzlich** zu den oben aufgeführten Dateien aus dem Download v.4.10.9 noch folgende Dateien aus dem aktuellen „include“-Download austauschen/neu hochladen:

**Aus dem „admin“-Ordner des include-Downloads:**

admin.php  
logout.php

**Aus dem Ordner „includes“ des include-Downloads:**

lang.inc02.php  
spam.mail02.php  
spamfilter02.php

**Hauptordner/oberste Ebene des include-Downloads:**

gbook.body.php  
gbook.head.php  
insert.body.php  
insert.head.php  
style.myphpgb.php


**Achtung!**

Um den mit v.4.10.4 neu eingefügten **und mit v.4.10.6 erweiterten** Javascript-Code auch in der „include“-Version verfügbar zu machen, öffnen Sie nach dem Upload der oben

aufgelisteten Dateien die auf der obersten Ebene Ihres Webspace liegende Datei „**gbook.php**“ mit einem Editor und fügen dort, soweit bisher noch nicht vorhanden, am Ende der Seite unmittelbar vor dem schließenden `</body>`-Tag noch folgenden Code ein:

```
<?php echo' '.$js_gbook.' ';>
```

Zur weiteren Veranschaulichung siehe den folgenden Screenshot:



```
</div>
<!-- ## Block 4 => ab hier wieder eigener
<p>&nbsp;</p>
<!-- hier ggf. eigenes Javascript einfügen
<?php echo' '.$js_gbook.' ';>
</body>
</html>
```

... und den Quellcode in der Datei „gbook.php“ des aktuellen Downloads.

\*\*\* **Hinweis:** \*\*\*

Wer die „include“-Version nutzt, nachdem er ein **Update von einer der myPHP Guestbook-Versionen < 4.5.6** gemacht hat und nach dem Update PHP-Fehler angezeigt bekommt, sollte folgendes prüfen:

- Die Datei „config.inc.php“ aus dem Ordner „includes“ vom Server auf den eigenen Rechner herunterladen und dort mit einem Editor öffnen.
- Befindet sich in der Datei „config.inc.php“ eine Variable mit der Bezeichnung:

```
$url02 = " "; // url to use by "include"
```

und ist dieser Variablen der korrekte (absolute) Pfad zu Ihrer Website zugewiesen?

- Wenn nicht, bitte nachholen, also z.B.:

```
$url02 = "http://www.example.com/"; // url to use by "include"
```

#### 4. Nach dem Update auf V. 4.10.9:

---

- Für die ab v.4.10.7 geänderte Zitاتفunktion muss zur serverseitigen Zwischenspeicherung des zitierten Eintrags eine Session angelegt werden, weshalb für die korrekte Zuordnung ein entsprechender Session-Cookie auf dem Endgerät des Users abgelegt wird. Der Cookie enthält jedoch nur eine vom Server generierte Zufalls-ID, keinen zur Nachverfolgung oder zur Identifizierung geeigneten Inhalt. Er verfällt außerdem mit dem Schließen des Browsers automatisch und ist daher datenschutzrechtlich unbedenklich. Er sollte jedoch in einer Datenschutzerklärung angegeben werden. Für weitere Einzelheiten siehe nach der Installation oder dem Update den Abschnitt „Datenschutz und das myPHP Guestbook“ unter dem Link „Hilfe“ im Admin-Panel und den ergänzten Formulierungsvorschlag unter <https://www.php-guestbook.de/pdf-files/myPHPGuestbook-DSGVO-26042021.pdf> (ohne Gewähr).
- Wegen der ab v.4.10.6 möglichen Einrichtung einer 2-Faktor-Authentisierung zum Login in das Admin-Panel lesen Sie sich bitte nach dem Update im Admin-Bereich unter dem Link „Hilfe“ im Abschnitt IV. „Nutzungshinweise“ die Erläuterungen zum Absatz unter Ziff. 3. „Admin-Control-Panel“ durch.

Die 2-Faktor-Authentisierung ist nach dem Update **nicht** aktiviert, so dass Sie sich wie gewohnt einloggen können.

**Bevor Sie dieses Feature ggf. aktivieren, vergewissern Sie sich, dass der automatische E-Mail-Versand per PHP mit dem Skript funktioniert!**

- Seit v.4.10.8 heißt die CSS-Datei im Verzeichnis „admin“ „**admin-style-4108.css**“ und im Hauptverzeichnis „**mygbook-style-4108.css**“; die erweiterte neue externe Javascript-Datei im Verzeichnis „js“ heißt seit v.4.10.6 „**gbook.func-00-05032021.js**“. Die früheren, alten CSS-Dateien und die alte JS-Datei können entfernt werden.

Auch die Datei „idna\_convert.class.php“ im Verzeichnis „includes“ wird seit v.4.10.0 nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden.

- Im Verzeichnis „admin“ wurden mit der v.4.10.7 insgesamt sechs Dateien im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Templates in einer Datei zusammengefasst und teils erneuert, da es mit den bisherigen unter PHP8 temporär Funktionsprobleme gab. Die neue Datei heißt „template.php“, die sechs entfallenen Dateien können gelöscht werden. Siehe hierzu oben **Abschnitt 3.2. am Ende, Seite 4 oben**.
- Sobald Sie die notwendigen Dateien für die Version 4.10.9 hochgeladen und **–soweit notwendig–** das Datenbankupdate gemacht haben, **klicken Sie im Admin-Bereich auf den Link „Allgemeine Konfiguration“, um die Freigabe oder das Verbergen der verschiedenen Eingabefelder zu prüfen und ggf. zu ändern.**
- Wenn die allgemeinen Konfigurationseinstellungen geprüft und ggf. angepasst wurden, **klicken Sie im nächsten Schritt auf den Link „Template editieren“** und prüfen dort die Vorgaben für das von Ihnen genutzte Template.

Bei einem Update einer Version <4.10.0 werden im Zuge der notwendigen Datenbank-Aktualisierung auch die diversen „Template“-Vorlagen und bei einem Update einer Version <4.9.0 ebenfalls die internen CSS-Styles automatisch mit erneuert. **Die Einstellungen in Ihrer vorherigen Installation z.B. zur Breite des Gästebuchs, dessen Ausrichtung auf der Website, zu Hintergrund- und Schriftfarben etc. oder Änderungen an der CSS werden also überschrieben und müssen je nach Bedarf nach dem Update erneuert werden.**

Sie sollten keinesfalls Ihre ggf. kopierte CSS oder den HTML-Code eines Templates aus einer der früheren Skript-Versionen nach dem Update auf 4.10.7 einfach wieder einfügen und dadurch den neuen Code überschreiben. Die Struktur einiger Templates und auch relativ umfangreiche Teile der CSS wurden für eine bessere Performance und wegen einiger neuen Funktionen in mehreren Bereichen grundlegend geändert, so dass Sie genau prüfen sollten, welche Teile Ihrer individuellen Anpassungen Sie überhaupt noch benötigen und wie diese einzusetzen sind.

**Bitte beachten!** → Wenn Sie bisher Änderungen an der CSS wegen

- Schriftart und/oder
- Schriftgröße und/oder
- Link- oder Link-Hover-Farbe und/oder
- Breite des Formulars für neue Einträge (insert.php)

vorgenommen haben, **ist das seit v.4.9.0 im Zweifel nicht mehr notwendig**. Prüfen Sie auch hierzu zunächst die Konfigurationsmöglichkeiten unter dem Link „Template editieren“!

- **Sie sollten nach dem Update unverzüglich ein neues, aktuelles Backup** der Einträge mit der Funktion „Backup erstellen“ des *myPHP Guestbook* anfertigen.
- Die Smileys/Emojis wurden mit v.4.8.0 überarbeitet. Insbesondere wurden insgesamt **6 ungebräuchliche Dateien entfernt** („chef.gif“, „frown.gif“ und „sex.gif“ sowie die drei Tier-Icons: „Affe“, „Kuh“, „Schwein“).

Dafür wurden **4 neue Dateien eingefügt** („smalec.gif“ [BBCode: **:smalec:**], „consent.gif“ [BBCode: **:consent:**], „heart.png“ [BBCode: **:heart:**] und „rolleyes.gif“ [BBCode: **:rolleyes:**]). Daraus ergibt sich eine Änderung in der Höhe des Pop-Up-Fensters für den Aufruf weiterer Smileys.

Da jedoch viele User eigene Smileys verwenden, werden bei dem Datenbankupdate die Einträge in der Tabelle mit den Emojis **nicht** geändert.

Wer die vier neuen Emojis verfügbar machen und die im aktuellen Download nicht mehr enthaltenen sechs Dateien ebenfalls entfernen möchte, bitte die Funktion „*Smiley hinzufügen*“ bzw. „*Smiley löschen*“ im Admin-Panel benutzen.

## 5. Was sich geändert hat

---

Wer an ggf. weiteren Einzelheiten zu den Änderungen früherer Versionen interessiert ist, sei auf die Seite <<https://www.php-guestbook.de/start.changelog.php>> verwiesen.

## 6. Lizenz

---

*myPHP Guestbook* steht unter GNU General Public License. Bevor Sie das Gästebuch benutzen, sollten Sie daher die „GNU-GENERAL-PUBLIC-LICENSE.txt“ durchlesen (zu finden im Ordner „license“). Mit der Installation und Benutzung von *myPHP Guestbook* akzeptieren Sie die GNU General Public License und den Haftungsausschluss.